

# Android

## Woher kommt auf meinem Samsung-Smartphone (Android) die Meldung: Battery level at 25 %. Conserve your battery by taking these steps?

- Dieser **Hinweis** erscheint auf dem **Sperrbildschirm**, zusammen mit dem Symbol einer kleinen **Batterie**.
- Die Meldung zeigt zusätzlich die beiden Optionen **SCREEN BRIGHTNESS (Recommended - 10%)** und **Auto-Rotate Recommended Off** an, sowie die Optionen **Wi-Fi Recommended off** und **Vibrate Recommended Mute or Sound**.
- Über die beiden Optionen kann man die Bildschirm-Helligkeit verändern und das automatische Drehen des **Bildschirms** deaktivieren.
- Die Meldung taucht zumeist dann auf, wenn das **Handy** bzw. dessen **Akku** nur noch zu 25 % aufgeladen ist.
- Auch bei anderen **Ladeständen** (30 %, 35 %) wird diese Meldung immer mal wieder angezeigt.
- Tippen Sie auf **DISMISS**, um die Nachricht zu schließen.
- Wird DISMISS bei Ihnen nicht angezeigt, schließen Sie das **Ladekabel** an Ihr Smartphone an und ziehen Sie es anschließend wieder ab (die Meldung sollte nun verschwinden).
- Auslöser für diese **Nachricht** ist die **App Peel Smart** bzw. **Peel Remote** oder **Peel Smart Remote**.
- Damit die Meldung nicht mehr auftaucht, müssen Sie ggf. in den **Einstellungen** die Funktion **Aktualisierungen deinstallieren** für die oben genannte App ausführen, um die letzten **Updates rückgängig** zu machen.
- Alternativ können Sie die App in den Einstellungen **deaktivieren**.
- Eine **Deinstallation** ist meist nicht ohne weiteres möglich, da es sich um eine App handelt, die auf Samsung-Smartphones standardmäßig vorinstalliert ist.

Eindeutige ID: #1594

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-07-06 12:41