


Sonstiges

Wie kann ich mich in TeamViewer mit einem bestimmten Windows-Benutzernamen und -Passwort anmelden?

- In der Fernwartungssoftware TeamViewer haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Windows-**Anmeldung** an einem Server oder Client anzumelden.
- Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um sich an einem PC so anzumelden, dass Sie den Benutzernamen und das Passwort des Windows-**Anmeldebildschirmes** nicht mehr eingeben müssen und die entsprechenden **Rechte** des Windows-**Kontos** besitzen.
- **Öffnen** Sie in der TeamViewer-Software Verbinden mit ID.
- Geben Sie die Teilnehmer-ID des Rechners ein, zu dem Sie sich **verbinden** möchten.
- Es öffnet sich der **Dialog** TeamViewer Authentifizierung, in welchem Sie das Passwort eingeben können.



- **Klicken** Sie hier auf + Erweitert (der Dialog vergrößert sich und zeigt weitere Controls an).
- **Wechseln** Sie oben unter Authentifizierung: den Eintrag auf Windows.

Sonstiges

TeamViewer Authentifizierung

 Bitte geben Sie die Windows-Anmeldedaten für den Computer, bei dem Sie sich einloggen wollen, ein (nur Administratoren sind erlaubt).

Authentifizierung: Windows ▼

Windows Benutzerna... Domäne\Benutzername

Windows Passwort:

Zugriffskontrolle: Vollzugriff ▼

 Erweitert Anmelden Abbrechen

- Geben Sie unter Windows Benutzerna... und Windows Passwort: die entsprechenden **Werte** ein.
- Wählen Sie unter Zugriffskontrolle aus den Einträgen Vollzugriff, Alles bestätigen, Sehen und Zeigen und Eigene Einstellungen die gewünschten **Einstellung** aus.
- **Klicken** Sie auf den Anmelden-Button, um sich mit den Windows-Eingaben am entfernten PC anzumelden.

Eindeutige ID: #2924

Verfasser:

Letzte Änderung: 2023-10-02 17:03