

Computing

Wie aktiviere ich unter Windows G-Sync für meinen Monitor?

- Wenn Sie eine **Nvidia-Grafikkarte** in Ihrem **PC** bzw. **Rechner** eingebaut haben, die G-Sync unterstützt oder **G-Sync-kompatibel** ist, und einen **Monitor** bzw. **Bildschirm** besitzen, der G-Sync unterstützt oder G-Sync-kompatibel ist, können Sie diese Technologie wie folgt **einschalten**.
- Um G-Sync zu aktivieren, benötigen Sie mindestens Version 417.71 der **NVIDIA Systemsteuerung** (führen Sie ggf. ein Update durch).
- Im Normalfall wird der G-Sync-Monitor **automatisch** erkannt, Sie können G-Sync allerdings auch **manuell** aktivieren.
- Führen Sie auf Ihrem **Desktop** einen Rechtsklick aus (es öffnet sich ein Popup-Menü).
- Wählen Sie den Menü-Punkt **NVIDIA Systemsteuerung** (es öffnet sich die NVIDIA-Systemsteuerung bzw. das NVIDIA **Control Panel**).
- Klicken Sie auf der linken Seite im Abschnitt **Anzeige** auf ein Eintrag **G-SYNC einrichten**.
- Setzen Sie oben bei **1.** das Häkchen bei der Option **G-SYNC, G-SYNC-Kompatibilität aktivieren**.
- Überprüfen Sie in der Mitte unter **2.**, ob der korrekte Monitor erkannt wird (falls nein, müssen Sie ggf. im **Geräte-Manager** den Treiber aktualisieren), und wählen Sie diesen aus.
- Setzen Sie unten bei **3.** das Häkchen bei **Einstellungen für das gewählte Anzeigemodell aktivieren**.
- Die **Einstellungen** werden übernommen, sobald Sie eine der **Optionen** ändern.
- Wenn Sie oben über den Menü-Punkt **Anzeige** die Option **Indikator G-SYNC-Kompatibilität** aktivieren, wird Ihnen im Spiel angezeigt, ob die G-Sync-Technologie während des Games aktiviert ist.

Eindeutige ID: #2321

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2020-09-17 17:43