

# Computing

## Warum erscheinen auf meinem Windows 10-Sperrbildschirm keine Informationen zu den Bildern bzw. kein Hinweis "Gefällt Ihnen, was Sie sehen?"?

- Wenn Sie in Windows 10 für Ihren Sperrbildschirm den **Windows-Blickpunkt** aktiviert haben, und keine Informationen bzw. kein Hinweis zum angezeigten Bild kommt, ist bei Ihnen wahrscheinlich die **Sichere Anmeldung** aktiviert.
- Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um **Einstellung** zu ändern.
- Geben Sie im Windows-Suchfenster **netplwiz** ein und bestätigen Sie mit Enter (da Sie hierfür Administratorrechte benötigen, geben Sie bitte Ihr Administrator-Passwort ein).
- Es öffnet sich das **Benutzerkonten**-Fenster.
- Wechseln Sie auf den Reiter **Erweitert**.
- Nehmen Sie unten im Abschnitt **Sichere Anmeldung** den Haken bei **Strg + Alt + Entf drücken ist für die Anmeldung erforderlich** heraus, und bestätigen Sie mit **OK** oder **Übernehmen**.
- Dieser Haken ist häufig bei **Rechnern** bzw. **PCs** gesetzt, die z.B. ein **Update** von **Windows 7** auf Windows 10 durchgeführt haben.
- Unter Umständen kann es sein, dass dieser Haken (z.B. weil diese Rechte bei Ihnen über die Windows-**Domäne** gesteuert werden) bei Ihnen ausgegraut ist und Sie diesen nicht ändern können (wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Administrator).
- Wenn Sie sich nun den Startbildschirm anzeigen lassen (z.B. über die Tastenkombination **Windows-Taste + L**), werden Ihnen Infos zu den angezeigten **Fotos** eingeblendet, wenn Sie mit dem Mauszeiger rechts oben über **Gefällt Ihnen, was Sie sehen?** fahren.
- Wichtig: Wenn Sie diesen Haken herausnehmen, ist die **erhöhte Sicherheit** bzgl. des Windows-Passwortes nicht mehr aktiv.

Eindeutige ID: #2050

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2019-07-30 12:03