

Computing

Wie kann ich mit einer Remotedesktopverbindung in Windows Daten oder Dateien übertragen oder ein Laufwerk von meinem PC zur Übertragung freigeben?

- Um eine **Dateiübertragung** von Ihrem auf den entfernten **Rechner** zu ermöglichen, müssen Sie vor der **Sitzung** ein paar **Einstellungen** vornehmen.
- Öffnen Sie den Menü-Punkt **Remotedesktopverbindung** (z.B. über einen Klick auf den Windows-Start-Button und die anschließende Eingabe Remotedesktopverbindung).
- Wählen Sie im Feld **Computer** den Rechner aus oder tragen Sie den PC ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.
- Klicken Sie links unten auf **Optionen** (das Fenster vergrößert sich und es stehen weitere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung).
- Wechseln Sie auf den Reiter **Lokale Ressourcen**.
- Klicken Sie unter **Lokale Geräte und Ressourcen** auf den Button **Weitere....**
- Öffnen Sie den Punkt **Laufwerke** über einen Klick auf das kleine Plus.
- Setzen Sie ein **Häkchen** vor dem/n Laufwerk/en, die freigeben möchten, und bestätigen Sie mit dem **OK**-Button.
- Wenn Sie sich nun über den **Verbinden**-Button erfolgreich verbunden haben, steht bzw. stehen Ihnen im **Windows-Explorer** Ihr/e freigegebenes/n Laufwerk/e zur Verfügung, und Sie können von diesem z.B. Daten **kopieren** oder **übertragen**.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Laufwerk auf dem entfernten Rechner häufig einen anderen **Laufwerksbuchstaben** hat.
- Wichtig: Bitte denken Sie daran, auf die gleiche Weise wie oben beschrieben, die **Freigabe** nach dem **Trennen** der **Verbindung** wieder aufzuheben (Häkchen herausnehmen), da ansonsten ggf. jemand anderes Zugriff auf Ihre **Festplatte** und Ihre Daten haben könnte.
- Alternativ können Sie in einer Remotedesktopverbindung Daten/Dateien auch per **Drag & Drop** kopieren (Tastenkombination **Strg** + **C** zum Kopieren und **Strg** + **V** zum Einfügen).

Eindeutige ID: #1543

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-03-27 12:45